

desknet's iCalender 設定方法

あらかじめ「desknet's」のパソコンから「PDA」機能をONにしておく必要があります。
「PDA」機能は管理者様が設定頂けます。

手順1. 設定画面を表示します

iPhoneのホーム画面で、「設定」をタップして、設定画面を表示してください。



手順2. メール/連絡先/カレンダー画面を表示します

「メール/連絡先/カレンダー」をタップして、メール/連絡先/カレンダー画面を表示してください。




手順3. アカウント追加画面を表示します

「アカウントを追加...」をタップして、アカウントを追加画面を表示してください。



手順4. その他のアカウント設定画面を表示します

「その他」をタップして、その他設定画面を表示してください。



手順5. サーバ情報入力画面を表示します

「照会するカレンダーを追加」をタップして、サーバ情報入力画面を表示してください。



手順6. サーバ情報を入力します

サーバ情報入力画面が表示されますので、サーバ情報(※1)を入力後「次へ」をタップ→「保存」をタップして、設定を完了します。



※1 サーバ情報:サーバ情報はご利用ユーザー毎に異なります。(下記URLを続けて入力下さい)

http://h1.teki-pakinets.com/cgi-bin/asp/0+企業IDの数字部分/dnical.cgi?userid=ログインID&_word=パスワード

Desknet'sログイン時の企業IDの数字部分5桁の頭に「0」を追加した6桁の数字となります。

desknet'sログイン時のユーザーの「ログインID」

desknet'sログイン時のユーザーの「パスワード」、パスワード未設定の場合、省略可能。

例えば、「企業ID:A12345」「ユーザーログインID:user」「パスワード:password」の場合、下記がサーバ情報となります
http://h1.teki-pakinets.com/cgi-bin/asp/012345/dnical.cgi?userid=user&_word=password

desknet's vCard 送信方法

手順1. desknet'sにログインします

パソコンのdesknet'sにログインします。

手順2. [dnvcardwn.cgi]にアクセスします

desknet'sにログインを行ったブラウザにてアクセスしてください。
 desknet'sにログインを行ったブラウザで、[dnvcardwn.cgi](※1)にアクセスすることで、desknet'sにログインしたユーザーのvCard送信画面を表示することが出来ます。



手順3. 送信する連絡先と送信先を選択します

vCard送信共通設定が表示されます。

「送信する連絡先」の項目からvCard形式で送信する連絡先を選択します。

- 個人アドレス帳: 対象ユーザーの個人アドレス帳に登録されているアドレス
- 共有アドレス帳: 共有アドレス帳に登録されているアドレス
- 個人アドレス帳と共有アドレス帳: 個人アドレス帳と共有アドレス帳を合わせたアドレス
- 利用者名簿: desknet'sに登録されているユーザー情報

「送信先」の項目からvCardを送信する送信先を選択します。

- 会社用メールアドレス: [プロフィール]に登録されている会社用メールアドレス
- 携帯用メールアドレス: [プロフィール]に登録されている携帯用メールアドレス
- 個人用メールアドレス: [プロフィール]に登録されている個人用メールアドレス
- その他メールアドレス: [プロフィール]に登録されているその他メールアドレス
- 送信先を指定: 「メールアドレス入力欄」にメールアドレスを入力してください
 ※[プロフィール]にて、登録されていないメールアドレスは選択することが出来ません。



▼vCard形式で送信されるデータ

個人アドレス帳、共有アドレス帳	氏名
	ふりがな
	e-mail
	携帯電話
	勤務先-郵便番号
	勤務先-国名
	勤務先-都道府県
	勤務先-市区町村・番地
	勤務先-ビル・マンション名
	勤務先-会社名
勤務先-部署名1	
利用者名簿	氏名
	ふりがな
	会社用メールアドレス
	部署名1
	電話番号-部署 電話番号-携帯

手順4. 「送信」ボタンを押してください

「送信」ボタンを押すと、vCard送信確認画面が表示されます。

手順5. 「送信」ボタンを押してください

「送信」ボタンを押すと、送信する連絡先の情報をvCard形式のファイルとして添付したメールを、送信先に送信します。送信が完了すると、送信完了画面が表示されます。※[管理者設定]-[メールサーバ設定]の「送信メールサーバ(SMTP)」にて、設定されているメールサーバでメールが送信されます。また、「各機能のメール送信機能の使用」にて「使用する」と設定されている場合のみ、メールの送信が可能となります。

手順6. 「vCard送信へ戻る」ボタンを押してください

完了画面にて、「vCard送信へ戻る」ボタンを押すと、vCard送信画面が表示されます。



※ dnvcardwn.cgi :ご契約毎に異なります。

<https://h1.teki-pakinets.com/cgi-bin/asp/0+企業IDの数字部分/dnvcardwn.cgi?>

例えば、「企業ID:A12345」の場合、下記がdnvcardwn.cgi 情報となります
<https://h1.teki-pakinets.com/cgi-bin/asp/012345/dnvcardwn.cgi?>

Deseknet'sログイン時の企業IDの数字部分5桁の頭に「0」を追加した6桁の数字となります。